

AMQP ZERTIFIKATE ERNEUERN



mobicall@newvoice.ch www.newvoiceinternational.com New Voice International AG Tel: +41 58 750 11 11



INHALTSVERZEICHNIS

١N	IHA	LT	SVERZEICHNIS	2
1) 1.1	AMC	QP ZERTIFIKATE ERNEUERN	4 5
2	/ 2.1	AMC	QP ZERTIFIKATE ERNEUERN (MANUELL PER CMD) AMQP Zertifikate erneuern (manuell per CMD)	6 6
3	/ 3.1	AMC	QP ZERTIFIKATE ERNEUERN (MANUELL) AMQP Zertifikate erneuern (manuell)	7 7
4	r	MOI	BICALL – KONTAKTFORMULAR	11



Datei	NVSPEC50	92_AMQ	P_Zertifikate_aktualisieren_DE
Datum	Version	Autor	Beschreibung
24.11.2023	1.0	PRU	Initial Version
13.03.2025	1.1	PRU	Update

Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Aufgrund laufender Verbesserungen und Überarbeitungen kann New Voice keine Gewähr für Richtigkeit von Drucksachen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung übernehmen, noch kann sie die Verantwortung für Fehler oder Auslassungen übernehmen.

Bevor Sie das vorliegende Dokument konsultieren, überprüfen Sie die entsprechenden Release-Notes in Bezug auf Funktionsvoraussetzungen und/oder besondere Unterstützung für dieses Release. In Fällen, in denen Diskrepanzen zwischen diesem Dokument und den Release-Notes bestehen, ersetzen die in den Release-Notes enthaltenen Informationen jene im vorliegenden Dokument.

Aktualisierte Versionen dieses Dokuments und anderer Dokumente sind bei New Voice erhältlich. Dieses Dokument kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© Copyright 2025 New Voice International AG. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende Dokument unterliegt dem Urheberrechtsgesetz URG (Copyright) und ist durch internationale Abkommen geschützt. Jeder Nachdruck, Vervielfältigung sowie Speicherung und Nutzung auf jeder Art von Datenträgern - auch nur auszugsweise - sind ausschließlich mit der schriftlichen Zustimmung von New Voice International AG gestattet. Alle verwendeten Markennamen und Firmenbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer und unterliegen dem Markenrechtsgesetz des jeweiligen Landes.



1 AMQP ZERTIFIKATE ERNEUERN

Um die sichere Verschlüsselung der einzelnen Module auf dem MobiCall Server und zwischen mehreren MobiCall Servern zu ermöglichen werden SSL Zertifikate verwendet. Diese müssen regelmäßig erneuert werden.

Die folgende Anleitung betrifft folgende MobiCall/MobiBox/MobiCloud Versionen:

- 12.0.8
- 12.0.9
- 15.0.0
- 15.0.1
- 15.0.2
- 15.0.3
- 15.0.5

Befolgen Sie die Anleitung im folgenden Kapitel um den weiteren Betrieb des MobiCall System zu garantieren.

Während diesem Vorgang müssen einige Module neu gestartet werden und es kann zu kurzen Ausfällen in der Alarmierung kommen, sofern das System nicht redundant ist.

Bei redundanten Systemen führen Sie die Schritte bitte auf allen Systemen aus, beginnend mit dem Supervisor.

Wenn Sie mehr als einen Supervisor Server haben, führen Sie bitte die Schritte erst auf allen Supervisor Systemen durch und im Anschluss auf dem Master System.



1.1 AMQP Zertifikate erneuern (Tool), empfohlen

Um neue AMQP Zertifikate einzuspielen, folgende Datei herunterladen und ausführen mit Administratorrechten auf dem Alarmserver:

https://drive.google.com/file/d/1N1VIqVbsxAWjNs-PAL5eoAgqvhM6U3RC/view?usp=drive_link

Passwort zum entpacken: "newvoice"

Achtung: Da die Zertifikate auch automatisiert im Windows Zertifikatsspeicher aktualisiert werden, kann es dazu kommen das aktivierte Virenscanner die Datei blockieren oder löschen. In einem solchen Fall muss die Datei entsprechend ausgenommen werden. Alternativ können Sie auch Variante 2 oder 3 nutzen.

Wenn das Tool erfolgreich ausgeführt wurde, ist Ihr MobiCall System wieder betriebsbereit. Weitere Schritte sind nicht notwendig.

Zusätzlich vorhandene Zertifikate im Zertifikats Ordner werden kopiert und gesichert, als auch im Ordner wieder eingefügt.



Sollte es nicht möglich sein, die Zertifikate mit dem Tool zu erneuern, führen Sie bitte die Schritte im nächsten Kapitel aus.



2 AMQP ZERTIFIKATE ERNEUERN (MANUELL PER CMD)

2.1 AMQP Zertifikate erneuern (manuell per CMD)

Herunterladen des cert_exchange Tools

https://drive.google.com/file/d/1qxkHAWw2NJADpfPEQOFmB4xoSVhItask/view?usp=driv e_link

Passwort zum entpacken: "newvoice"

Legen Sie die Datei auf dem MobiCall Server ab. Öffnen Sie ein CMD Fenster und führen darüber die ablegte .exe aus.

Während diesem Vorgang müssen einige Module neu gestartet werden und es kann zu kurzen Ausfällen in der Alarmierung kommen, sofern das System nicht redundant ist.

Bei redundanten Systemen führen Sie die Schritte bitte auf allen Systemen aus, beginnend mit dem Supervisor.

Wenn Sie mehr als einen Supervisor Server haben, führen Sie bitte die Schritte erst auf allen Supervisor Systemen durch und im Anschluss auf dem Master System.



3 AMQP ZERTIFIKATE ERNEUERN (MANUELL)

3.1 AMQP Zertifikate erneuern (manuell)

Herunterladen der Zertifikate:

https://drive.google.com/file/d/1PvZXoBtMEluoiQ8HLr2_m5YH3VlyhV6p/view?usp=drive_l ink

Passwort zum entpacken: "newvoice"

Während diesem Vorgang müssen einige Module neu gestartet werden und es kann zu kurzen Ausfällen in der Alarmierung kommen, sofern das System nicht redundant ist.

Bei redundanten Systemen führen Sie die Schritte bitte auf allen Systemen aus, beginnend mit dem Supervisor.

Wenn Sie mehr als einen Supervisor Server haben, führen Sie bitte die Schritte erst auf allen Supervisor Systemen durch und im Anschluss auf dem Master System.



Stoppen der Dienste:

NV_RabbitMQ

NVPostgreSQL

Nv_PhpServ

NVTServ

≡	e D 🕸					Filters \checkmark
â	Best match					
	Services Desktop app					
	Apps					
	Component Servie	ces				
	Microsoft Azure S	ervices				
	- Microsoft / Zare 5					
	Settings					
	🖄 View local service	s				
573						
~~~						
	♀ services					
I Serv	vices (Local)	· · · · · ·				
NV_Apac	he	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
Stop the s	service	Net.Tcp Port Sharing Service	Provides abi		Disabled	Local Service
Restart th	e service	Network Connection Broker	Iviaintains a	Pupping	Manual (Trig	Local Syste
		Network Connections	Manager e	Kunning	Manual (Trig	Local Syste
Descriptio	on:	Network Connections	Browides Dir		Manual (Trig	Local System
Apache/2	2.4.55 (Win64)	Network List Service	Identifies th	Pupping	Manual (Trig	Local System
mod_fcgi	id/2.3.9a	Network Location Augenment	Collecte an	Running	Automatic	Notwork C
mod_log	rotate/1.00 OpenSSL/1.1.1s	Network Setup Septice	The Networ	Nunning	Manual (Tric	Local Syste
		Network Store Interface Service	This convice	Rupping	Automatic	Local Service
		New Voice Monitor Service	This service	Running	Automatic	Local Surte
		New Voice Tool Service		Running	Automatic	
			Anarka (2.4	Running	Automatic	Local Surta
			Apacne/2.4	Running	Automatic	Local System
		NV Phpserv	Manager to	Running	Automatic (D	Local Syste
			wulti-proto	Running	Automatic	Local Syste
		W INVPOSTGRESQL		Running	Automatic	Local Syste



(Rechtsklick auf den jeweiligen Dienst, stoppen)

Dateien entpacken und die Zertifikate und Key Files in den Ordner einfügen: D:\nvt\certs

Zertifikate in den Windows Zertifikatsspeicher einfügen (CMD):

certutil.exe -f -addstore noroot "D:\nvt\certs\amqp.crt" certutil.exe -f -addstore AuthRoot "D:\nvt\certs\amqpCA.crt" certutil.exe -f -addstore noroot "D:\nvt\certs\postgresql.crt" certutil.exe -f -addstore AuthRoot "D:\nvt\certs\postgresqlCA.crt" certutil.exe -f -addstore noroot "D:\nvt\certs\server.crt" certutil.exe -f -addstore AuthRoot "D:\nvt\certs\server.crt" certutil.exe -f -addstore AuthRoot "D:\nvt\certs\serverCA.crt" certutil.exe -f -addstore AuthRoot "D:\nvt\certs\nvmosquittoCA.crt"

Starten der Dienste: NV_RabbitMQ NV_PostgreSQL NV_PhpServ NVTServ



≡		Filters 🗸
ŵ	Best match	
	Services Desktop app	
	Apps	
	Component Services	
	<ul> <li>Microsoft Azure Services</li> </ul>	
	Settings	
	Tiew local services	
ŝ		
	♀ services	

🔍 Services (Local)					
NV_Apache	Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
Stop the service	Net.Tcp Port Sharing Service	Provides abi		Disabled	Local Service
Restart the service	Netlogon	Maintains a Brokers con	Running	Manual Manual (Trig	Local Syste Local Syste
	🖏 Network Connections	Manages o		Manual	Local Syste
Description:	Network Connectivity Assistant	Provides Dir		Manual (Trig	Local Syste
Apache/2.4.55 (Winb4) mod fcgid/2.3.9a	🖏 Network List Service	Identifies th	Running	Manual	Local Service
mod_log_rotate/1.00 OpenSSL/1.1.1s	🖏 Network Location Awareness	Collects an	Running	Automatic	Network S
	🧠 Network Setup Service	The Networ		Manual (Trig	Local Syste
	Network Store Interface Service	This service	Running	Automatic	Local Service
	🎑 New Voice Monitor Service		Running	Automatic	Local Syste
	🥋 New Voice Tool Service		Running	Automatic	.\NEWVOI
	🖏 NV_Apache	Apache/2.4	Running	Automatic	Local Syste
	🖏 Nv_PhpServ	Manager fo	Running	Automatic (D	Local Syste
	🧠 NV_RabbitMQ	Multi-proto	Running	Automatic	Local Syste
	🧠 NVPostgreSQL		Running	Automatic	Local Syste

(Rechtsklick auf den jeweiligen Dienst, starten)



# 4 MOBICALL – KONTAKTFORMULAR

MobiCall steht für einen einfachen und klaren Lösungsansatz bei Gewährleistung einer kosteneffektiven Integration in Betriebsablauf und Infrastruktur.



Firma:	
PLZ/Ort:	
Land:	
Kontaktperson:	
Telefon:	
E-Mail:	

1		

Bitte senden Sie dieses Formular an mobicall@newvoice.global