

SOFT DONGLE

HARD DONGLE

LOCKING CODES

LIZENZEN



mobicall@newvoice.ch www.newvoiceinternational.com New Voice International AG Tel: +41 58 750 11 11



INHALTSVERZEICHNIS

11	NHAL	TSVERZEICHNIS	2
1	EII	NLEITUNG	4
2	LC	CKING CODE FÜR SOFT-DONGLE LIZENZ	5
	2.1	Generierung mit "Konfigurations-Assistent"	5
	2.2	Generierung mit "Information" App über Desktop Icon	8
3	A۲	TIVIERUNG SOFT-DONGLE LIZENZ	10
4	LC	CKING CODE FÜR HARDWARE USB DONGLE	12
	4.1	Generierung mit "Konfigurations-Assistent"	12
	4.2	Generierung mit "Information" App über Desktop Icon	15
5	A۲	TIVIERUNG HARDWARE USB DONGLE LIZENZ	18
6	NE	W VOICE SUPPORT ADRESSEN	20
7	М	DBICALL – KONTAKTFORMULAR	21



Datei	NVSPEC5075_Dong	le_Lockingcode_L	izenz_DE.docx
Datum	Version	Autor	Beschreibung
21.07.2017		OLI	Initial Version
30.05.2023		PRU	Diverse Anpassungen + Erweiterung für
			Aktivierung der Lizenzen
20.06.2023		JMW	Erweiterung, Virtuelle IPs
11.03.2024		JMW	Infos Softdongle, Small Corrections

Hinweis

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind nach bestem Wissen richtig und zuverlässig zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Aufgrund laufender Verbesserungen und Überarbeitungen kann New Voice keine Gewähr für Richtigkeit von Drucksachen nach dem Zeitpunkt der Veröffentlichung übernehmen, noch kann sie die Verantwortung für Fehler oder Auslassungen übernehmen.

Bevor Sie das vorliegende Dokument konsultieren, überprüfen Sie die entsprechenden Release-Notes in Bezug auf Funktionsvoraussetzungen und/oder besondere Unterstützung für dieses Release. In Fällen, in denen Diskrepanzen zwischen diesem Dokument und den Release-Notes bestehen, ersetzen die in den Release-Notes enthaltenen Informationen jene im vorliegenden Dokument.

Aktualisierte Versionen dieses Dokuments und anderer Dokumente sind bei New Voice erhältlich.

Dieses Dokument kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

© Copyright 2024 New Voice International AG. Alle Rechte vorbehalten.

Das vorliegende Dokument unterliegt dem Urheberrechtsgesetz URG (Copyright) und ist durch internationale Abkommen geschützt. Jeder Nachdruck, Vervielfältigung sowie Speicherung und Nutzung auf jeder Art von Datenträgern - auch nur auszugsweise - sind ausschließlich mit der schriftlichen Zustimmung von New Voice International AG gestattet. Alle verwendeten Markennamen und Firmenbezeichnungen sind eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Besitzer und unterliegen dem Markenrechtsgesetz des jeweiligen Landes.



1 EINLEITUNG

Bei einer MobiCall Neuinstallation, Inbetriebnahme einer MobiBBox, einem Upgrade der MobiCall Version und bei einer Erweiterung eines Systems ist ein sogenannter "Locking Code" notwendig damit ein Lizenzschlüssel generiert werden kann.

Software Dongle:

Der "Locking Code" muss auf dem fertig konfigurierten System generiert werden. Parameter wie

MAC Adresse, IP Adresse (MobiCall / MobiBBox und Anbindung PBX) HD Serial dürfen nicht mehr geändert werden, andernfalls ist die Lizenz ungültig.

Hardware Dongle:

Der "Locking Code" muss auf dem System mit angeschlossenem Lizenzdongle generiert werden.

Ohne den korrekten "Locking Code" können keine Lizenzschlüssel generiert werden.

Virtuelle IP Adressen werden für die Erstellung einer Soft Dongle Lizenz nicht unterstützt.



2 LOCKING CODE FÜR SOFT-DONGLE LIZENZ

Virtuelle IP Adressen werden für die Erstellung einer Soft Dongle Lizenz nicht unterstützt.

2.1 Generierung mit "Konfigurations-Assistent"

Generierung des "Locking Codes" für Software Dongle über "Konfigurations-Assistent"

- 1. Schließen Sie die Konfiguration der IP Adresse, Mac Adresse, SIP Anbindung ab und fahren anschließend mit Schritt 2 fort.
- 2. Öffnen Sie die "Alarmzentrale", das Icon dazu finden Sie auf dem Desktop



3. Navigieren Sie in der oberen Leiste zu dem Punkte "Einstellungen" -> "Systemeinstellungen mittels Konfigurations-Assistent" -> "Lizenz Einstellungen"

🛞 New Voic	e - Alarm Zentra	le Mobio	all nur für Demonstratior	nen						20	\sim			27
Programm	Einstellungen	Alarm	Telefonische Eingänge	Personen/Gruppen	Extras	Ansicht	?							
🖌 💽 (System-E	instellung	gen mittels Konfiguration	s-Assistent) 🖂 (9 6	🎘 🕅	0	P (🗶 🖇	۳.	8	\$	8



Einstellungen von der Seite enzeigen:	
Einstellungen von der Seite anzeigen: Haupteinstellungen Carbon Such-Einstellungen Carbon SQL Datenbank-Einstellungen SQL Datenbank-Einstellungen SQL Datenbank-Einstellungen System und Geräfe-Überwachungs-Einstellungen Vatchdog als Dienst Einstellungen Datensicherung Message-Queue Einstellungen Datensicherung Message-Queue Einstellungen Endensieherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Sutensicherung Message-Queue Einstellungen Message-Queue Einstellungen Message-Queue Einstellungen Message-Queue Einstellungen Message-Queue Einstellungen Messaging und Chat Einstellungen Messaging und Notifikations-Einstellungen Messaging und Notifikations-Einstellungen Message-Queue Einstellungen Message-Queue Einstellungen M	Einstellungen für den Lizenz-Dongle Der Dongle wiid an einen USB Anschluss gesteckt und dient zur Freischaltung von Lizenzen auf einem MobiCall-Server. Ohne Dongle wiid der MobiCall-Server nur im Demo Modus betrieben. Alternativ kann der Dongle an einer USB-IP Box angeschlossen oder ein Soft-Dongle kann aktiviett werden (Auf Anfrage). Um den Dongle zu aktivieren oder neue Lizenzen freizuschalten, muss der Dongel mit dem von New Voice erhaltenen Lizenz Code aktualisiert werden. Dazu kann die Taste "Lizenz aktualisieren" gedrückt werden. IV Überwachung der Lizenz (USB-Dongle oder Soft-Lizenz) aktivieren. Falls kein USB-Dongle oder Soft-Lizenz vorhanden ist, muss diese Überwachung deaktiviert werder Falls die Lizenz ungültig ist, den Lizenz-Alarm starten: 9860 Lizenz-Überwachung deaktiviert werder Falls die Lizenz ungültig ist, den Lizenz-Alarm starten: IV De Dongle-Überwachung erst aktivieren, wenn der Dongle das erste Mal angeschlossen wird I Alarm starten wenn die Lizenz wieder aktiv ist: IB ei der temporären Lizenz den Lizenz-Alarm starten, falls weniger als: 30 Tage vorhanden si Die Alarmmeldung ist dynamisch und wird bei Alarmstart gesetzt. Der Alarm wird täglich wiederholt bis die temporären Lizenz erneuert wurde. Dongle Informationen: Aktualisieren 0 New Voice Tool Version: 0.0
	Erweiterte Lizenz-Daten 🚹 Lizenz anzeigen
	USB-Dongle Serial: Hex: 0000 Dez: 0

4. Wählen Sie nun "Aktivierung der Soft-Dongle_Lizenz" aus und drücken den Button "Locking-Code-Datei Generieren"

🗐 New Voice Lizenz-Tool	;
Aktualisierung der New Voice Mobicall Lizenz	
C Aktivierung der USB Hard-Dongle-Lizenz	
Aktualisierung der Lizenz mit dem FieldExchange Utility	USB-Dongle Update
Aktivierung der Soft-Dongle-Lizenz	Deaktivierung des Soft-Dongle
Lizenz Locking-Code-Datei:	
C: \Users \Administrator \Desktop WVLockCode 202305	30 0000 WIN-I2KJEO15I
Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	
Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine	e Soft-Lizenz zu aktivieren
Soft-Lizenz Aktivieren	
Vorherige Soft-Lizenz wieder aktiveren	Lizenz-Wiederherstellung
Exit	

5. Senden des Lockingcodes.



Die notwendigen Dateien mit dem Locking Code zur Generierung der Lizenzdateien sind verpackt in die Datei "**NVLockCode.loc.zip**".

Diese muss per Email mit der Anfrage um Freischaltung übersendet werden an die unten genannten Support Adressen im Kapitel 6.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an ihren New Voice Support:



2.2 Generierung mit "Information" App über Desktop Icon

Sie können das New Voice Lizenz Tool auch direkt über den Desktop aufrufen. Generierung des "Locking Codes" für Software Dongle mit "Information" App über Desktop Icon:

1. Öffnen Sie dafür das Desktop Symbol "New Voice Information"



2. Wechseln Sie in den Reiter "Lizenz"

New Voice Information			_		Х
Linien 🔊 Adressen	Femwartung & Sonstiges	1	Rechtlic	he Info	
🗐 System 📃 🗎 Lizenz	MVT & WEB	Alarmierung	& Schnitt	stellen	i

3. Drücken Sie auf den Button "Lizenz Update"

Linien	Adressen	🗹 Femw	artung & Son	nstiges	i Recht	liche Inf
System	Lizenz	¢ [#] NVT8	WEB	🐹 Alan	mierung & Schr	nittstelle
-Sentinel Dongle Information	onen					
New Voice Version:	0.0					
Registriert für Region:	Demo Version					
Registriert für Kunden:				PBX-Typ:		
Registriert für Partner:				Rechnungsn	ummer:	
Registriert für Typ:	Bitte fragen Sie	nach einer Lizenz mit	Typ (voip, ca	api,) um die Sp	rachkanäle zu	benutz
Registrierte IP-Adressen	1:					
Anzahl Sprachkanäle:	0	Anzahl Kontakte:	0	Anzahl	Schnittstellen:	0
Anzahl Fax-Kanäle:	0	Anzahl Relais:	0	Anzahl	Kameras:	0
MobiCall Funktionen:	2 digit groups					
Web Produkte:						
	1					
Web Funktionen:						
				Aparahl	Charles	0
3G-4G Server für OS:				Arizani	Clients:	ľ



4. Wählen Sie nun "Aktivierung der Soft-Dongle_Lizenz" aus und drücken den Button "Locking-Code-Datei Generieren"

Aktualisierung der New Voice Mobicall Lizenz	
Aktualisierung der Lizenz mit dem FieldExchange Utility	USB-Dongle Update
 Aktivierung der Soft-Dongle-Lizenz 	Deaktivierung des Soft-Dongle
Lizenz Locking-Code-Datei:	
 C:\Users\Administrator\Desktop\VVLockCode_2023053	30_0000_WIN-I2KJEO15
C: \Users\Administrator \Desktop \WVLockCode_2023053 Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	30_0000_WIN-I2KJEO15(
C:\Users\Administrator\Desktop\WVLockCode_2023053 Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur: Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine	30_0000_WIN-I2KJEO15I Soft-Lizenz zu aktivieren
C:\Users\Administrator\Desktop\WVLockCode_2023053 Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur: Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine Soft-Lizenz Aktivieren	30_0000_WIN-I2KJEO15I

5. Senden des Lockingcodes.

Die notwendigen Dateien mit dem Locking Code zur Generierung der Lizenzdateien sind verpackt in die Datei "**NVLockCode.loc.zip**".

Diese muss per Email mit der Anfrage um Freischaltung übersendet werden an die unten genannten Support Adressen im Kapitel 6.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an ihren New Voice Support:



3 AKTIVIERUNG SOFT-DONGLE LIZENZ

- 1. Öffnen Sie wie oben unter Punkt 4.1 oder 4.2 beschrieben das New Voice Lizenz-Tool
- 2. Wählen Sie nun "Aktivierung der Soft-Dongle-Lizenz" aus

Γ. N	ew Voice Lizenz-Tool	
Akt	ualisierung der New Voice Mobicall Lizenz	
0	Aktivierung der USB Hard-Dongle-Lizenz	
	Aktualisierung der Lizenz mit dem FieldExchange Utility	USB-Dongle Update
• (Aktivierung der Soft-Dongle-Lizenz	Deaktivierung des Soft-Dongle
	Lizenz Locking-Code-Datei: C:\Users\Administrator\Desktop\NVI ockCode_202305	30, 0000, WIN-I2KIE015
	Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	
		<u> </u>
	Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine	Soft-Lizenz zu aktivieren
	Soft-Lizenz Aktivieren	
	Vorherige Soft-Lizenz wieder aktiveren	Lizenz-Wiederherstellung
	Exit	

NEW VOICE

3. Klicken Sie auf das Ordner Symbol

Aktua	w Voice Lizenz-Tool lisierung der New Voice Mobicall Lizenz	×
0	Aktivierung der USB Hard-Dongle-Lizenz	
	Aktualisierung der Lizenz mit dem FieldExchange Utility	USB-Dongle Update
c	Aktivierung der Soft-Dongle-Lizenz Lizenz Locking-Code-Datei:	Deaktivierung des Soft-Dongle
	C:\Users\Administrator\Desktop\WVLockCode_2023053	30_0000_WIN-I2KJEO151
	Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	
	Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine	Soft-Lizenz zu aktivieren
	Vorherige Soft-Lizenz wieder aktiveren	Lizenz-Wiederherstellung
	Exit	

- 4. Markieren Sie beide Lizenz Dateien (.nvl und .nvs) und fügen diese beide ein.
- 5. Drücken Sie nun auf "Soft-Lizenz Aktivieren"
- 6. Anschließend dauert es einen Moment, einige Dienste müssen neustarten und die Lizenz sollte nun aktiviert sein



4 LOCKING CODE FÜR HARDWARE USB DONGLE

4.1 Generierung mit "Konfigurations-Assistent"

Generierung des "Locking Codes" für Hardware Dongle über "Konfigurations-Assistent":

- 1. Verbinden Sie den USB Lizenz Hardware Dongle mit dem System.
- 2. Öffnen Sie die "Alarmzentrale", das Icon dazu finden Sie auf dem Desktop



3. Navigieren Sie in der oberen Leiste zu dem Punkt "Einstellungen" -> "Systemeinstellungen mittels Konfigurations-Assistent" -> "Lizenz Einstellungen"

System-cinstenungen mittels Koning	
New Voice Konfigurations-Assistent	
fobiCall Konfigurations-Assistent	
Einstellungen von der Seite anzeigen:	_ Cinstellungen für den Lizenz-Dongle
 Haupteinstellungen Sprach-Einstellungen SQL Datenbank-Einstellungen SQL Datenbank-Einstellungen SQL Datenbank-Einstellungen System und Geräte-Überwachungs-Einstellungen Votfall-Notifikations-Einstellungen Watchdog als Dienst Einstellungen Datensicherung Datensicherung Dateiserver-Einstellungen Gruppen und Personen-Einstellungen Fersonen- und Gruppen-Daten Import Schnittstellen und Kontakt-Kontroller-Einstellungen Zusätzliche Komponenten (TTS.NVX.Lokalisierung.Voicel Schnittstellen und Kontakt-Kontroller-Einstellungen Zusätzliche Komponenten (TTS.NVX.Lokalisierung.Voicel Schrittstellungen für Tasks Ereignis und Notifikations-Einstellungen Messaging Messaging Konferenz-Einstellungen Erreignis und Notifikations-Einstellungen 	Der Dongle wird an einen USB Anschluss gesteckt und dient zur Freischaltung von Lizenzen auf einem Mobi/Call-Server. Uhne Dongle wird der Mobi/Call-Server nur im Demo Modus betrieben. Alternativ kann der Dongle zu einer USB-IP Box angeschlossen oder ein Soft-Dongle kann aktiviert werden (Auf Anfrage). Um den Dongle zu aktivieren oder neue Lizenzen freizuschalten, muss der Dongel mit dem von New Voice erhaltenen Lizenz Code aktualisiert werden. Dazu kann die Taste "Lizenz aktualisieren" gediückt werden. IV Überwachung der Lizenz (USB-Dongle oder Soft-Lizenz) aktivieren. Falls kein USB-Dongle oder Soft-Lizenz vorhanden ist, muss diese Überwachung deaktiviert werden Falls kein USB-Dongle oder Soft-Lizenz vorhanden ist, muss diese Überwachung deaktiviert werden Falls die Lizenz ungültig ist, den Lizenz-Alarm starten: 3860 Lizenz-Überwachung erst werden. IV Die Dongle-Überwachung erst aktivieren, wenn der Dongle das erste Mal angeschlossen wird Im Alarm starten wenn die Lizenz wieder aktiv ist: Im Bei der temporären Lizenz den Lizenz-Alarm starten, falls weniger als: 30 Tage vorhanden sind Die Alarmmeldung ist dynamisch und wird bei Alarmstart gesetzt. Der Alarm wird täglich wiederholt bis die temporären Lizenz eineuert wurde. Dongle Informationen: Aktualisieren New Voice Tool Versior: 0.0 Registriert für Typ: Im Registriert für Typ: Anzahl Schnittstellen: 0 Anzahl Kontakte: 0 Anzahl Relais: 0 Anzahl Kontakte 1z



4. Wählen Sie nun "USB-Dongle Update" aus

Aktivierung der USB Hard-Dor	nale-Lizenz	
Aktualisierung der Lizenz mit	dem FieldExchange Utility	USB-Dongle Update
Aktivierung der Soft-Dongle-L	izenz	Deaktivierung des Soft-Dong
Lizenz Locking-Code-Datei:		
C: Users Administrator Des		530 0000 W/IN-12K1E015
1	ktop WVLockCode_20230	
Locking-Code-Datei Gener	ieren	
Locking-Code-Datei Gener	ieren d Signatur:	
Locking-Code-Datei Gener	ieren	
Locking-Code-Datei Gener Soft-Dongle-Lizenz Code und Nvs and nvl Lizenz-Dateien	ieren d Signatur: in das Feld ziehen, um eir	e Soft-Lizenz zu aktivieren
Locking-Code-Datei Gener Soft-Dongle-Lizenz Code und Nvs and nvl Lizenz-Dateien i Soft-Lizenz Aktivieren	ieren d Signatur: in das Feld ziehen, um eir	e Soft-Lizenz zu aktivieren

5. Drücken Sie nun auf "Get Locking Code"

1	SuperPro Field Exchange Utility		×
	Hardware Key Software Key		
			^
\setminus			
\backslash			
	Cat Lasting Cade		×
	Get Locking Code		
		B	
			^
			~
	Update License		
	Help		



6. Überprüfen des Lockingcodes.

Sie sollten nun einen genau 20 Zeichen langen Code generiert haben, mit welchem New Voice die Lizenz für Sie erstellen kann.

7. Diesen Code schicken Sie bitte an die unten genannten Support Adressen im Kapitel 6.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren New Voice Support.



4.2 Generierung mit "Information" App über Desktop Icon

Sie können das New Voice Lizenz Tool auch direkt über den Desktop aufrufen.

Generierung des "Locking Codes" für Hardware Dongle mit "Information" App über Desktop Icon:

1. Öffnen Sie dafür das Desktop Symbol "New Voice Information"



2. Wechseln Sie in den Reiter "Lizenz"

[New Voice Informatio	n			_		\times
		Adressen	Femwartung & Sonstig	jes	i Rec	htliche Info	1
	System	Lizenz	🕫 NVT & WEB	🗵 A	armierung & So	hnittstellen	į.

3. Drücken Sie auf den Button "Lizenz Update"

					1		
Linien	Adressen	Femv	wartung & So	onstiges	i F	Rechtlic	he Inf
System	Lizenz	🕫 NVT 8	& WEB		Alarmierung &	Schnit	tsteller
Sentinel Dongle Informatio	nen						
New Voice Version:	0.0						
Registriert für Region:	Demo Version						
Registriert für Kunden:				PBX-Typ	p: [
Registriert für Partner:				Rechnu	ingsnummer:		
Registriert für Typ:	Bitte fragen Sie	nach einer Lizenz mit	Typ (voip,	capi,) um di	ie Sprachkanä	le zu be	enutze
Registrierte IP-Adressen	:						
a segurator o na saloborn							
Anzahl Sprachkanäle:	0	Anzahl Kontakte:	0	Ar	nzahl Schnittste	ellen:	0
Anzahl Sprachkanäle: Anzahl Fax-Kanäle:	0	Anzahl Kontakte: Anzahl Relais:	0	Ar Ar	nzahl Schnittste nzahl Kameras:	ellen:	0
Anzahl Sprachkanäle: Anzahl Fax-Kanäle: MobiCall Funktionen:	0 0 2 digit groups	Anzahl Kontakte: Anzahl Relais:	0	Ar Ar	nzahl Schnittste nzahl Kameras:	ellen: :	0
Anzahl Sprachkanäle: Anzahl Fax-Kanäle: MobiCall Funktionen:	0 2 digit groups	Anzahl Kontakte: Anzahl Relais:	0	Ar Ar	nzahl Schnittste nzahl Kameras:	ellen:	0
Anzahl Sprachkanäle: Anzahl Fax-Kanäle: MobiCall Funktionen:	0 0 2 digit groups	Anzahl Kontakte: Anzahl Relais:	0	Ar	nzahl Schnittste	ellen:	0
Anzahl Sprachkanäle: Anzahl Fax-Kanäle: MobiCall Funktionen: Web Produkte:	0 0 2 digit groups	Anzahl Kontakte: Anzahl Relais:	0	Ar Ar	nzahl Schnittste	ellen: :	0
Anzahl Sprachkanäle: Anzahl Fax-Kanäle: MobiCall Funktionen: Web Produkte: Web Funktionen:	0 0 2 digit groups	Anzahl Kontakte: Anzahl Relais:	0	Ar Ar	nzahl Schnittste	ellen: :	0
Anzahl Sprachkanäle: Anzahl Fax-Kanäle: MobiCall Funktionen: Web Produkte: Web Funktionen: 3G-4G Server für OS:	0 0 2 digit groups	Anzahl Kontakte: Anzahl Relais:	0	Ari Ari	nzahl Schnittste nzahl Kameras: nzahl Clients:	ellen: : 0	0



4. Wählen Sie nun "USB-Dongle Update" aus

	Aktualisierung der Lizenz mit dem FieldExchange Utility	USB-Dongle Update
С	Aktivierung der Soft-Dongle-Lizenz	Deaktivierung des Soft-Dongle
	Lizenz Locking-Code-Datei:	
	C:\Users\Administrator\Desktop\WVLockCode_202305	30_0000_WIN-I2KJEO15[,.
	Locking-Code-Datei Generieren	
	estation and a second second second second	
	Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	
	Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	
	Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	e Soft-Lizenz zu aktivieren
	Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur: Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine Soft-Lizenz Aktivieren	e Soft-Lizenz zu aktivieren

5. Drücken Sie nun auf "Get Locking Code"

SuperPro Field Exchange Utility	×	
Hardware Key Software Key		
	B	
	^	
Cat Lasting Cats	×	
	8	
	^	
	~	
Update License		
Help		



6. Überprüfen des Lockingcodes.

Sie sollten nun einen genau 20 Zeichen langen Code generiert haben, mit welchem New Voice die Lizenz für Sie erstellen kann.

8. Diesen Code schicken Sie bitte an die unten genannten Support Adressen im Kapitel 6.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an Ihren New Voice Support.



5 AKTIVIERUNG HARDWARE USB DONGLE LIZENZ

- 1. Öffnen Sie wie oben unter Punkt 2.1 oder 2.2 beschrieben das New Voice Lizenz-Tool
- 2. Wählen Sie nun "USB-Dongle Update" aus

	Akuvierung der OSB hard-Dongie-sizeriz	
	Aktualisierung der Lizenz mit dem FieldExchange Utility	USB-Dongle Upda
C	Aktivierung der Soft-Dongle-Lizenz	Deaktivierung des Soft-Dor
	Lizenz Locking-Code-Datei:	
	Locking-Code-Datei Generieren	
	Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	
	Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur:	
	Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur: Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine	Soft-Lizenz zu aktivieren
	Locking-Code-Datei Generieren Soft-Dongle-Lizenz Code und Signatur: Nvs and nvl Lizenz-Dateien in das Feld ziehen, um eine Soft-Lizenz Aktivieren	Soft-Lizenz zu aktivieren



3. Kopieren Sie nun den Lizenz Code in das Feld über den Button "Update License"

	SuperPro Field Exchange Utility	×
		~
	Hardware Key Software Key	
	₽ a	
		~
\mathbf{X}	Get Locking Code	
		2
	KKUASUDIUSAHUSADUDSAUISADHDSAZUSACMMA	~
	NUACSHUASSAC	
	× · · ·	
		\vee
	Update License	
	Help	

4. Drücken Sie auf den Button Update License, im Anschluss sollten Sie eine OK Meldung erhalten.

Bei Problemen oder Fragen wenden Sie sich bitte an ihren New Voice Support.

Deutschland: Tel.: +49 2131 26685 59 support@newvoice.de

Österreich: Tel.: +43 732 890 120 support@newvoice.at

Schweiz: Tel.: +41 587501111 support@newvoice.ch

World: support@newvoice.global



6 New Voice Support Adressen

Deutschland: Tel.: +49 2131 26685 59 support@newvoice.de

Schweiz: Tel.: +41 58750 1111 support@newvoice.ch

Österreich: Tel.: +43 732 890 120 support@newvoice.at

World:

support@newvoice.global



7 MOBICALL – KONTAKTFORMULAR

MobiCall steht für einen einfachen und klaren Lösungsansatz bei Gewährleistung einer kosteneffektiven Integration in Betriebsablauf und Infrastruktur.



Firma:.....PLZ/Ort:....Land:....Kontaktperson:....Telefon:....E-Mail:....

Bitte senden Sie dieses Formular an mobicall@newvoice.global